RADIO Logger Pro - Manual

© 2026 RADIOSOFT

Contents

Пра праграму 4
- Пра RADIO Logger Pro 4

Праца з RADIO Logger Pro 5
- Пачатковыя налады 5
- Частыя пытанні 6

Меню 8
- Меню "Файл" 8
- Меню "Інструменты" 8
- Меню "Даведка" 8
- Меню "Пра праграму" 8

Панэлі (Укладкі) 10
- Расклад 10
- Інфармацыя 11
- Архіў 12

Налады 16
- Праграма 16
  - Адладка 16
- Тэчкі 17
- Запіс 17
- Захаванне 18
- Дэтэктар сігналу 19
- Налады прайгравання 20
- Архіў 20
- E-mail 21
- Доступ 22
- Канфігурацыя 22
  - Імпарт канфігурацыі 23

Вокны 25
- Галоўнае акно 25
- Менеджар профіляў 25
- Уласцівасці блока 26

Інфармацыя 28
- Шаблоны назваў файлаў 28

Рэгістрацыя/Набыццё 30
- Абмежаванні дэма-версіі 30
- Ліцэнзія 30

Кантактная інфармацыя 31

Пра праграму

Кіраўніцтва карыстальніка для
RADIO Logger Pro. v. 2

Пра RADIO Logger Pro

RADIO Logger Pro - праграмнае забеспячэнне для бесперапыннага запісу эфірнага вяшчання з аўтаматычным архіваваннем і наладжвальнымі тэрмінамі захоўвання.

Рэгулятары патрабуюць ад радыёстанцый захоўваць запісы эфірнага вяшчання. Рэкламадаўцы запытваюць пацвярджэнне выхаду рэкламы. Для аналізу эфіру патрэбны рэальныя данныя вяшчання, а не запланаваныя плэйлісты. Праграма запісвае аўдыя на дыск у фарматах WAV, MP3, AAC, OGG або FLAC. Архіў арганізаваны па даце і часе - любы сегмент даступны за лічаныя секунды. Састарэлыя запісы аўтаматычна выдаляюцца згодна з вашай палітыкай захоўвання.

Магчымасці

- **Бесперапынны запіс** - працуе ў фонавым рэжыме без перапынкаў; кожны блок захоўваецца з адзнакамі даты/часу
- **Журнал архіва** - храналагічны спіс усіх запісаў з фільтрацыяй па даце
- **Наладжвальны памер блока** - ад 1 хвіліны да 24 гадзін
- **Фарматы сціскання** - MP3, FLAC, AAC, OGG з наладжвальным бітрэйтам; несціснуты WAV для максімальнай дакладнасці
- **Пакананальнае сцісканне** - незалежнае ўключэнне/выключэнне для кожнага канала запісу
- **Тэрмін захоўвання** - запісы аўтаматычна выдаляюцца пасля зададзенай колькасці дзён
- **Прайграванне запісаў** - выбар сегментаў па даце, часе і працягласці; прайграванне непасрэдна ў праграме

Праца з RADIO Logger Pro

Пачатковыя налады

RADIO Logger Pro - гэта праграма для запісу радыёвяшчання. Яна бесперапынна захоплівае аўдыя з гукавых карт або сеткавых патокаў і захоўвае запісы на дыск у выглядзе файлаў. Запісы могуць быць арганізаваны па часавых раскладах, названы з дапамогай гнуткіх шаблонаў назваў файлаў і аўтаматычна архіваваны або выдалены на аснове ўзросту. Некалькі каналаў могуць быць запісаны адначасова з дапамогай Менеджара профіляў.

Выканайце наступныя крокі для завяршэння пачатковай налады і пачатку запісу.

Крок 1: Усталюйце і запусціце праграму

- Запусціце ўсталёўшчык і выконвайце інструкцыі на экране.
- Запусціце **RADIO Logger Pro** з меню Пуск або цэтліка на працоўным стале.
- Пры першым запуску праграма адкрываецца з наладамі па змаўчанні. Выканайце наступныя крокі для наладжвання пад вашае асяроддзе.

Крок 2: Абярыце тэчкі захоўвання

Праграме патрэбна адна або дзве тэчкі з дастатковай колькасцю свабоднага месца на дыску.
- Калі вы выкарыстоўваеце кадзіроўшчык, які сціскае аўдыя на лёце (напр. MP3), патрэбна толькі адна тэчка: **Тэчка захавання запісаў**.
- Калі вы выкарыстоўваеце знешні кадзіроўшчык, які спачатку запісвае несціснуты WAV, а потым перакадзіроўвае, таксама патрэбна другая тэчка: **Тэчка часовых запісаў**.

- Адкрыйце Налады і перайдзіце на старонку Тэчкі.
- Задайце **Тэчку захавання запісаў** у месца з дастатковай колькасцю свабоднага месца для вашых запісаў.
- Калі выкарыстоўваецца знешні кадзіроўшчык, таксама задайце **Тэчку часовых запісаў**. Для лепшай прадукцыйнасці размясціце гэтую тэчку на іншым фізічным дыску, каб паменшыць фрагментацыю і палепшыць хуткасць доступу да файлаў.

Крок 3: Абярыце прыладу запісу

Калі на камп'ютары ёсць больш за адну гукавую карту або аўдыяпрыладу ўводу, неабходна ўказаць, якую з іх Logger будзе выкарыстоўваць для захопу сігналу.
- Адкрыйце Налады і перайдзіце на старонку Запіс / Захаванне.
- Абярыце патрэбную гукавую карту з выпадаючага спісу **Прылада запісу**.
- Выкарыстоўвайце сістэмны аўдыяміксер Windows (значок гучнасці ў сістэмным трэі) для выбару фізічнага ўваходу (лінейны ўваход, мікрафон і г.д.) гэтай карты, які будзе выкарыстоўвацца як крыніца аўдыя.

Крок 4: Абярыце аўдыяфармат

Абярыце, як запісанае аўдыя будзе захоўвацца на дыску.
- **PCM WAV** - несціснуты, найвышэйшая якасць, найбольшы памер файла.
- **MPEG Layer 3 (MP3)** - сціснуты, меншы памер файла. Патрабуе выбару адпаведнага кадзіроўшчыка.
- На старонцы налад Запіс / Захаванне абярыце жаданы фармат і кадзіроўшчык.
- Наладзьце бітрэйт і частату дыскрэтызацыі згодна з вашымі патрабаваннямі да архівавання вяшчання.

Крок 5: Наладзьце шаблон назвы файла

Logger выкарыстоўвае шаблон назвы файла для аўтаматычнага наймення кожнага запісанага файла. Шаблоны могуць уключаць запаўняльнікі даты і часу, каб файлы былі адсартаваны храналагічна на дыску.

- Адкрыйце Налады і перайдзіце на старонку Запіс / Захаванне.
- Увядзіце шаблон у поле **Шаблон назвы файла**, напрыклад ***%YYYY%-%MM%-%DD%_%hh%-%mm%***.
- Звярніцеся да даведкі па шаблонах назваў файлаў для поўнага спісу падтрымліваемых запаўняльнікаў.

Крок 6: Абярыце рэжым працы

Праграма падтрымлівае два рэжымы запісу:

- **Бесперапынны запіс** - запісвае без перапынкаў, разбіваючы вывад на файлы праз рэгулярныя інтэрвалы.
- **Блочны запіс** - запісвае згодна з наладжвальным раскладам, пачынаючы і спыняючы ў зададзены час.

Глядзіце панэль Расклад для апісання рэжымаў і наладжвання раскладу.

Крок 7: Пачніце запіс

Пасля наладжвання вышэйзгаданых параметраў вы можаце пачаць запіс:

- Націсніце **Запіс** у галоўным акне, каб пачаць запіс уручную.
- Націсніце **Стоп**, каб завяршыць бягучы сеанс запісу.
- Калі рэжым блочнага запісу актыўны, праграма пачне і спыніць запіс аўтаматычна згодна з вызначаным раскладам.

Для поўнага апісання ўсіх налад праграмы глядзіце раздзел Налады. Каб запісваць некалькі станцый адначасова, глядзіце Менеджар профіляў.

Частыя пытанні

1. Ці можна запісваць некалькі розных сігналаў адначасова?
2. Файл запісу не ствараецца. Што трэба праверыць?
3. Як наладзіць аўтаматычны запіс па раскладзе?
4. Як абмежаваць памер або працягласць кожнага файла запісу?

Ці можна запісваць некалькі розных сігналаў адначасова?

Так. Каб запісваць некалькі сігналаў (радыёстанцый) адначасова, выкарыстоўвайце Менеджар профіляў. Кожны профіль працуе як асобны экземпляр RADIO Logger Pro са сваімі наладамі, прыладай запісу і тэчкай захоўвання.

Каб наладзіць:

- Адкрыйце **Менеджар профіляў** праз Пуск - Усе праграмы - RADIO Studio Pro - RADIO Logger Pro - Profile Manager.
- Стварыце адзін профіль для кожнага сігналу, які вы хочаце запісваць.
- Наладзьце кожны профіль з іншай прыладай запісу і асобнай тэчкай захоўвання.
- Запусціце ўсе профілі з Менеджара профіляў. Кожны запусціць асобны экземпляр Logger.

Заўвага: адначасовы запіс некалькіх каналаў патрабуе асобнай аўдыяпрылады ўводу для кожнага канала. Глядзіце Менеджар профіляў для падрабязных інструкцый.

Файл запісу не ствараецца. Што трэба праверыць?

Калі Logger працуе, але файлы не з'яўляюцца ў тэчцы захоўвання, праверце наступнае:
- Пераканайцеся, што **Тэчка захавання запісаў** існуе і даступная. Адкрыйце Налады - Тэчкі каб праверыць шлях.
- Праверце, што дыск не запоўнены. Logger не можа запісваць файлы, калі няма свабоднага месца.
- Пацвердзіце, што праграма знаходзіцца ў актыўным стане запісу - кнопка **Запіс** павінна быць актыўнай або расклад павінен быў запусціць блок запісу.
- Калі выкарыстоўваецца знешні кадзіроўшчык, пераканайцеся, што выканальны файл кадзіроўшчыка знаходзіцца па шляху, указаным у наладах Запіс / Захаванне.
- Праверце журнал праграмы на наяўнасць паведамленняў пра памылкі.

Як наладзіць аўтаматычны запіс па раскладзе?

Выкарыстоўвайце рэжым блочнага запісу для аўтаматычнага пачатку і спынення запісу ў наладжаны час:
- Пераключыце рэжым працы на **Блочны запіс** у галоўным акне або ў наладах.
- Адкрыйце панэль Расклад.
- Дадайце блокі запісу, указаўшы час пачатку, працягласць і паўтаральнасць (штодзённа, штотыднёва і г.д.).
- Пераканайцеся, што праграма працуе, калі запланаваныя блокі павінны запусціцца - яна пачне і спыніць запіс аўтаматычна.

Як абмежаваць памер або працягласць кожнага файла запісу?

У рэжыме бесперапыннага запісу Logger можа аўтаматычна разбіваць вывад на асобныя файлы на аснове часу. Каб наладзіць:
- Адкрыйце Налады і перайдзіце на старонку Запіс / Захаванне.
- Задайце опцыю **Працягласць файла** на жаданы інтэрвал (напр. 60 хвілін).
- Logger аўтаматычна пачне новы файл праз кожны інтэрвал, выкарыстоўваючы шаблон назвы файла для генерацыі унікальнай назвы для кожнага файла.

Меню

Меню "Файл"

Закрыць
Закрыць праграму

Меню "Інструменты"

Налады
Паказаць акно налад

Мова
Меню выбару мовы.
Выбар мовы па змаўчанні прывядзе да перазапуску праграмы.

Файлы моўнай падтрымкі захоўваюцца ў падтэчцы Language у тэчцы з праграмай.
Пашырэнне файлаў - *.lng.

Каб перакласці інтэрфейс на новую мову:
- адкрыйце файл RLPro*.lng у нататніку
- перакладзіце ўсе значэнні пасля знака = у файле *.lng
- захавайце гэты файл з новай назвай
- перазапусціце праграму
- абярыце новы пераклад з меню "Мова".

Меню "Даведка"

Даведка
Паказвае гэтую даведку.

Пачатковыя налады
Паказвае даведку для Пачатковых налад

Частыя пытанні
Паказвае даведку для Частых пытанняў

Меню "Пра праграму"

Хатняя старонка ў Інтэрнэце
Адкрывае хатнюю старонку у Інтэрнэт-браўзеры.

Старонка падтрымкі ў Інтэрнэце
Адкрывае старонку падтрымкі ў Інтэрнэт-браўзеры.

Падтрымка па электроннай пошце
Адкрывае паштовы кліент для адпраўкі ліста ў службу падтрымкі.

Праверыць абнаўленні
Правярае наяўнасць абнаўленняў на афіцыйным сайце праз Інтэрнэт. Патрэбна падключэнне да Інтэрнэту.

Інфармацыя пра ліцэнзію
Паказвае даведку з інфармацыяй пра рэгістрацыю/набыццё ліцэнзіі

Форма ліцэнзіі
Паказвае акно з формай рэгістрацыі ліцэнзіі.

Загрузіць ключ ліцэнзіі
Выкарыстоўвайце гэты пункт, калі вы хочаце загрузіць ключ актывацыі ліцэнзіі для праграмы.

Спіс змяненняў
Паказвае спіс змяненняў.

Версія
Паказвае акно "Пра праграму" з інфармацыяй пра версію праграмы і яе ўладальніка.


Панэлі (Укладкі)

Расклад

Рэжым запісу

Бесперапынны

Рэжым запісу з аўтаматычным разбіццём на блокі зададзенай даўжыні.
Пачатак наступнага блока з'яўляецца канцом папярэдняга блока.
Ёсць магчымасць задаць час аўтаматычнага пачатку і спынення працэсу запісу, напр. для начнога перыяду.



Працягласць блока

Памер запісваемага блока. Запіс будзе разбіты на блокі, працягласць якіх будзе менш або роўная зададзенаму памеру.
Дакладны памер запісанага блока залежыць ад налады **"Разбіваць па акругленым часе спынення"**

Разбіваць па акругленым часе спынення

Калі опцыя ўключана, блокі будуць спыняцца ў прыблізны час спынення, разлічаны ад пачатку гадзіны і працягласці блока.
Гэта дазваляе мець больш зручныя для прагляду часы пачатку і спынення блока.
Прыклад: Калі працягласць блока 15 хвілін, то блокі будуць мець час спынення на 15-й, 30-й, 45-й і 60-й хвілінах гадзіны.
Час пачатку блока не ўплывае на час спынення блока.

Прыклад: Калі працягласць блока 30 хвілін, то блокі будуць мець час спынення на 30-й і 60-й хвілінах гадзіны.

Калі опцыя не ўключана, час спынення блока будзе роўны часу пачатку блока + працягласць блока.

Пуск па часе

Часы аўтаматычнага пачатку запісу.



Дадаць час

Дадае новы час



Выдаліць час

Выдаляе абраны час

Стоп па часе

Часы аўтаматычнага спынення запісу.



Дадаць час

Дадае новы час



Выдаліць час


Выдаляе абраны час.

Блокі
Рэжым запісу, які дазваляе запісваць згодна са спісам створаных блокаў.
Кожны блок мае свае ўласныя налады.

Прапанаваць стварыць блок, калі актыўны не знойдзены
Калі опцыя ўключана і націснута кнопка " **Пачаць запіс** " і для дадзенага перыяду часу няма блокаў, праграма прапануе стварыць новы блок.

Пацвярдзіць аўтавыдаленне пры ручным спыненні
Калі опцыя ўключана і націснута кнопка " **Спыніць запіс** " і бягучы блок мае ўключаную опцыю**"Аўтаматычна выдаляць наладу блока пасля запісу"** праграма прапануе пацвердзіць выдаленне блока.
Калі опцыя не ўключана, такі блок будзе аўтаматычна выдалены без паведамленняў пацвярджэння.

Кнопкі выбару даты/дня



Дазваляе абраць адзін або некалькі дзён у залежнасці ад стану кнопкі.
Кнопка дазваляе абраць пэўную дату

Дадаць блок
Дадаць новы блок. З'явіцца дыялог уласцівасцей блока.

Выдаліць блок
Выдаліць абраны блок

Рэдагаваць блок
Рэдагаваць уласцівасці блока

Актываваць/Дэактываваць
Уключыць/Выключыць аўтаматычны запіс блока

Уключыць/Выключыць пазнаку аўтавыдалення
Уключыць/Выключыць опцыю **"Аўтаматычна выдаляць наладу блока пасля запісу"**

Інфармацыя


Панэль інфармацыі

Панэль выкарыстоўваецца для адлюстравання інфармацыі пра свабоднае месца на дыску для захавання і запісу, бягучы блок і наступны блок.



Журнал праграмы


Бягучыя падзеі праграмы адлюстроўваюцца ў парадку з'яўлення. Апошнія падзеі паказваюцца ўверсе спісу.



Архіў


Архіў выкарыстоўваецца для прагляду, праслухоўвання і выдалення архіўных запісаў.
Падзеі праграмы таксама адлюстроўваюцца ў архіве.

Панэль выбару даты



Выбраць дату

Выбар даты з дапамогай выпадаючага календара, як паказана на малюнку.





Папярэдняя дата


Абраць папярэднюю дату



Наступная дата

Абраць наступную дату

Панэль прагляду і праслухоўвання архіва






Перачытаць архіў з дыска

Перачытвае архіў з дыска. Можна выкарыстоўваць для прагляду ўручную зменених або адноўленых файлаў з Кошыка Windows.



Знайсці і прайграць па часе

Запіс будзе аўтаматычна знойдзены па абранай даце і часе. Калі запіс не знойдзены, будзе паказана інфармацыйнае паведамленне "Няма запісу для абранага часу".



Прайграць абранае
Абраны запіс будзе прайграны


Спыніць прайграванне
Прайграванне запісу будзе спынена.

Выдаліць абраны запіс
Выдаляе абраны запіс назаўсёды з дыска

Захаваць абраны запіс на дыск
Дазваляе задаць назву файла, у які будзе захаваны абраны запіс.

Панэль прагляду падзей

Усе падзеі за абраную дату паказваюцца тут.



Налады

Акно налад выкарыстоўваецца для змянення параметраў праграмы.
Для атрымання даведкі па пэўным раздзеле абярыце яго ў дрэве змесціва злева.

Праграма

Запускаць праграму пры старце Windows
Уключае/выключае аўтаматычны запуск праграмы для бягучага карыстальніка Windows.

Пачынаць запіс пры запуску
Пачынаць запіс адразу пасля запуску праграмы.

Змяніць загаловак праграмы
Задайце загаловак праграмы, які вы хочаце бачыць уверсе акна.
Можна выкарыстоўваць для адрознення вокнаў розных профіляў.

Адлюстраваць як

Толькі панэль задач
Адлюстроўваць як стандартную кнопку пры згортванні.

Сістэмны трэй
Адлюстроўваць як значок каля сістэмнага гадзінніка пры згортванні.

Паказваць індыкатар запісу
Паказаць/схаваць індыкатар узроўню запісу.

Вертыкальны індыкатар
Індыкатар узроўню будзе мець вертыкальны стыль

Аўтаматычна правяраць абнаўленні
Праграма аўтаматычна правярае наяўнасць абнаўленняў. Карыстальнік будзе апавешчаны, калі абнаўленне даступна.

Пытацца пры выхадзе, калі запіс актыўны
Калі запіс актыўны, праграма не будзе закрыта без паведамлення.

Паказваць пацвярджэнне пры ручным спыненні
Паказвае дыялог пацвярджэння, калі карыстальнік націскае кнопку СТОП.

Адладка

Рэжым адладкі прызначаны для атрымання дадатковай інфармацыі пра памылку, якая адбылася, для адпраўкі распрацоўшчыку.
Не рэкамендуецца ўключаць адладку ў звычайным рэжыме працы.

Калі адбываецца памылка, праграма прапануе ўключыць адладку ў наладах і дадатковую опцыю пры неабходнасці.

Уключыць адладку
Уключыць/Выключыць адлюстраванне інфармацыі адладкі ў вокнах памылак.

Адладка таймераў
Уключэнне адладкі для працэдур таймераў

Адладка патокаў
Уключэнне адладкі для працэдур, якія працуюць у патоках

Аднаўляць опцыі адладкі пры перазапуску праграмы
Калі параметр выключаны, то пасля перазапуску праграмы рэжым адладкі будзе выключаны

Параметры каманднага радка

Падтрымліваюцца тры параметры для запуску праграмы з уключанай адладкай.
/Debug - Уключыць адладку
/DebugTimers - Уключыць адладку таймераў.
/DebugThreads - Уключыць адладку патокаў.

Прыклад: Application.exe /Debug

Тэчкі

Тэчка архіва
Тэчка, у якой захоўваюцца файлы архіва (тэчка Record), тэкставы журнал (тэчка TxtLog) і інфармацыя пра запісы (тэчка Info)
Рэкамендуецца задаць іншую тэчку, чым для часовых запісаў, каб паменшыць фрагментацыю жорсткага дыска.

123 **Ліміт свабоднага месца (Мб)**
Ліміт свабоднага месца на дыску. Калі свабоднае месца на дыску менш за ліміт, праграма будзе лічыць, што на дыску няма вольнага месца для захавання файлаў архіва.

Тэчка часовых запісаў (для PCM wave)
Тэчка, у якой захоўваюцца файлы часовых запісаў.
Пры спыненні запісу часовыя файлы будуць перамешчаны ў тэчку архіва.

123 **Ліміт свабоднага месца (Мб)**
Ліміт свабоднага месца на дыску. Калі свабоднае месца на дыску менш за ліміт, праграма будзе лічыць, што на дыску няма вольнага месца для захавання часовых файлаў.

Запіс

Захоп гуку

Прылада
Абярыце прыладу захопу гуку, якая выкарыстоўваецца для запісу.

Налады запісу (Рэкамендавана 44100 Гц, 16 біт, Стэрэа)
Налады частаты, бітрэйту і колькасці каналаў.

Даўжыня буфера запісу (сек)
Даўжыня буфера для запісу. Большы памер патрабуе больш часу для запаўнення, але будзе больш стабільным для "павольных" камп'ютараў.

Захаванне

Архіў

123 **Тэрмін жыцця запісу (дзён)**
Час (у днях), праз які запісы будуць аўтаматычна выдалены з архіва.
Час адлічваецца ад моманту пачатку кожнага запісу.
Запіс у журнале падзей будзе дададзены пры аўтаматычным выдаленні запісу.

Выкарыстоўваць Кошык Windows
Калі ўключана, для выдалення запісаў будзе выкарыстоўвацца Кошык Windows.
Запісы можна аднавіць пасля выдалення, аднавіўшы файлы з Кошыка Windows. Каб убачыць адноўленыя запісы, націсніце кнопку "Перачытаць з дыска" на ўкладцы Архіў.

Выдаляць старыя запісы пры адсутнасці свабоднага месца
Калі опцыя ўключана, пры недастатковай колькасці свабоднага месца на дыску (ліміт свабоднага месца задаецца ў раздзеле Тэчкі) самыя старыя запісы будуць выдалены для вызвалення месца на дыску для запісу або захавання наступнага блока. Калі пасля выдалення месца ўсё яшчэ недастаткова - запіс будзе спынены.
Калі опцыя выключана, пры адсутнасці свабоднага месца запіс будзе спынены без якіх-небудзь дзеянняў.

Захаванне на дыск

abc **Шаблон назвы файла**
Шаблон, які выкарыстоўваецца для назваў файлаў запісаў. Падрабязнае апісанне выкарыстання шаблонаў можна знайсці ў раздзеле Шаблоны назваў файлаў.
Вынік шаблону можна ўбачыць пад полем уводу шаблону.

"Пераназваць архіў" аўтаматычна пераназывае раней захаваныя файлы з выкарыстаннем бягучага шаблону.
"Скінуць шаблон" задае пачатковае значэнне шаблону [start:yyyy\mmmm\dd\yyyymmdd-hhnnss]

УВАГА! Рэкамендуецца спыніць запіс перад выкарыстаннем аперацый з шаблонам.

Уключыць MP3 кадзіроўшчык
Уключыць/Выключыць кадзіраванне ў фармат MPEG Layer 3 (сціснутыя запісы зберагаюць месца на дыску, але патрабуюць больш часу і рэсурсаў працэсара для кадзіравання)

Налады сціскання

Кадзіроўшчык
Абярыце кадзіроўшчык

Тып
Паказвае тып кадзіроўшчыка.
- Кадзіраванне "на лёце". Часовыя файлы не патрэбны.
- Знешні кадзіроўшчык (сціскае запісаныя wave-файлы)

Фармат
Абярыце фармат кадзіравання

Не хаваць акно кадзіроўшчыка
Акно кадзіроўшчыка будзе паказана падчас працэсу кадзіравання. Для знешніх кадзіроўшчыкаў.

Дэтэктар сігналу

Дэтэктар адсутнасці сігналу - функцыя дазваляе кантраляваць наяўнасць сігналу на ўваходзе гукавой карты.
Калі сігнал знікае, адпаведнае паведамленне дадаецца ў спіс падзей і праграма выконвае іншыя дзеянні (сігнал на PC Speaker або LPT порт).

Уключыць
Уключыць/Выключыць дэтэктар

Налады дэтэктара

123 **Узровень (дБ)**
Узровень гучнасці, ніжэй якога стан сігналу лічыцца адсутным.

123 **Час (сек)**
Час, праз які пасля страты сігналу праграма выконвае дзеянні.

Апавяшчэнні

Гукавое папярэджанне праз PC Speaker
Уключыць/Выключыць апавяшчэнне PC Speaker. Прайгравае гук папярэджання праз PC Speaker.

Паведамленне па электроннай пошце пры страце сігналу
Адпраўляе паведамленне па электроннай пошце, калі праграма выяўляе страту сігналу.

Паведамленне па электроннай пошце пры знаходжанні сігналу
Адпраўляе паведамленне па электроннай пошце, калі праграма выяўляе наяўнасць сігналу (пасля страты сігналу).

Запуск праграм

Запусціць праграму пры страце сігналу.
Запускае праграму Windows або пакетны файл (*.exe або *.bat) пры выяўленні страты сігналу.

Запусціць праграму пры знаходжанні сігналу.
Запускае праграму Windows або пакетны файл (*.exe або *.bat) пры выяўленні наяўнасці сігналу (пасля страты сігналу).

Выкарыстанне LPT

Сігнал LPT порта
Уключыць/Выключыць апавяшчэнне LPT порта.

Налады LPT


123 **Нумар піна LPT для страты сігналу**
Задаецца нумар піна LPT, на якім устанаўліваецца лагічная 1 пры адсутнасці сігналу. Кнопка **"Тэст"**дазваляе праверыць працу LPT порта.

123 **Нумар піна LPT для наяўнасці сігналу**
Задаецца нумар піна LPT, на якім устанаўліваецца лагічная 1 пры з'яўленні сігналу. Кнопка **"Тэст"**дазваляе праверыць працу LPT порта.

123 **Працягласць сігналу мсек (0-неабмежавана)**
Задаецца працягласць лагічнай 1 на зададзеным піне LPT.

Прыклад падключэння кантактаў:

Калі неабходна падключыць кантакт 2 для запісу, можна выкарыстоўваць наступную схему. Кантакты 25-17 - гэта зямля (лагічны 0)



Налады прайгравання

Прылада прайгравання
Абярыце прыладу вываду гукавой карты, якая выкарыстоўваецца для прайгравання файлаў архіва.

Пачынаць наступны запіс пасля спынення папярэдняга
Наступны запіс са спісу архіва пачынаецца пасля завяршэння прайгравання бягучага запісу. Выкарыстоўваецца для праслухоўвання некалькіх запісаў адзін за адным.

Архіў

123 **Максімальная колькасць запісаў журнала**
Колькасць апошніх падзей, якія будуць адлюстроўвацца ў спісе бягучых падзей на старонцы Запіс. Поўны спіс падзей можна знайсці на старонцы Архіў.

Абярыце, якія паведамленні захоўваюцца ў тэкставым журнале.

Запуск праграмы
Запуск праграмы.

Спыненне праграмы
Закрыццё праграмы.

Пачатак запісу
Пачатак новага запісу.

Спыненне запісу
Спыненне бягучага запісу

Страта сігналу
Паведамленні дэтэктара сігналу пры знікненні сігналу

Выяўленне сігналу
Паведамленні дэтэктара сігналу пры знаходжанні сігналу

Выдаленне запісу
Ручное і аўтаматычнае выдаленне запісу

Інфармацыя
Інфармацыйныя паведамленні

Памылкі
Паведамленні пра памылкі і папярэджанні

E-mail

Налады паведамленняў электроннай пошты, якія адпраўляюцца праграмай.

Паведамленні ў радку тэмы
Калі гэтая опцыя ўключана, тэма будзе ўтрымліваць тэкст паведамлення. Цела ліста будзе пустым.

Налады E-mail

abc **Ад (E-mail)**
Адрас электроннай пошты адпраўніка.

abc **Каму (E-mail)**
Адрас электроннай пошты атрымальніка.

abc **Тэма**
Тэкст тэмы электроннага ліста.

Налады SMTP

abc **Сервер**
Адрас SMTP сервера.

abc **Порт**
Порт SMTP сервера. Па змаўчанні 25.


abc **Імя карыстальніка**
Імя карыстальніка для аўтарызацыі SMTP.

abc **Пароль**

Пароль для аўтарызацыі SMTP.

Доступ

Налады доступу да розных функцый праграмы.



Пароль адміністратара
Задайце пароль адміністратара. Вы можаце вызначыць функцыі, якія патрабуюць праверкі пароля перад актывацыяй.

Правяраць пароль адміністратара для наступных дзеянняў

Налады доступу
Акно налад доступу.

Выдаленне аўдыязапісу
Ручное выдаленне аўдыязапісу.

Змяненне раскладу
Доступ да ўкладкі "Расклад". Вам будзе прапанавана ўвесці пароль пры актывацыі ўкладкі. Элементы кіравання ўкладкі будуць дэактываваны пры ўводзе няправільнага пароля.

Пуск/Стоп запісу
Ручны пуск і спыненне запісу з дапамогай кнопак ЗАПІС і СТОП.

Выхад з праграмы
Праверка пароля перад закрыццём праграмы

Канфігурацыя

Стварэнне рэзервовай копіі або аднаўленне канфігурацыі праграмы з дапамогай гэтых функцый.

Данныя архіва

Налады праграмы
Налады праграмы, пазіцыі вокнаў, налады слупкоў і г.д.

Тэкставы і аўдыя журнал
Тэкставыя паведамленні і аўдыязапісы.

Дзеянні

Захаваць у архіў
Захаваць абраныя данныя ў архіў
Папярэджанне будзе паказана, калі на дыску недастаткова месца.

Аднавіць з архіва
Аднавіць абраныя данныя з архіва
Абярыце файл архіва з данымі.
Прыклад: Файл архіва для Logger мае назву выгляду "Logger2-Backup-2010-08-15-20-22-19.zip"

Старэйшыя версіі

Імпарт канфігурацыі RADIO Logger Pro v.1.x.x.x
Імпарт канфігурацыі і данных RADIO Logger Pro v.1.x.x.x.
Вам будзе прапанавана абраць тэчку RADIO Logger Pro v.1.x.x.x.
Калі ў вас усталяваны RADIO Logger Pro, тэчка ўсталявання будзе абрана па змаўчанні.

Прыклад: c:\Program Files\RADIO Studio Pro\RADIO Logger Pro

Настойліва рэкамендуецца праверыць усе налады пасля імпарту, бо не ўсе новыя налады маюць адпаведнікі ў старэйшай версіі.

Імпарт канфігурацыі

Тэчка рэзервовага архіва

Задае месцазнаходжанне каталога для захоўвання zip-архіваў данных.

Адносны шлях ад
Вызначае каталог, ад якога адлічваецца адносны шлях да тэчкі архіваў. Калі ўказаны поўны шлях (з літарай дыска або сеткавы), выбар не выкарыстоўваецца і становіцца недаступным.

Каталог профілю
Архівы захоўваюцца ўнутры каталога даных бягучага профілю (па змаўчанні).

Дакументы карыстальніка
Архівы захоўваюцца ў тэчцы "Дакументы" карыстальніка: RADIO Studio Pro\Праграма\Профіль\. Для кожнага профілю ствараецца асобная тэчка.


Бягучы шлях
Паказвае поўны шлях да тэчкі архіваў з улікам выбраных налад. Абнаўляецца пры іх змене.

Опцыі

☑ **Папярэджваць пры адключанай архівацыі**
Калі аўтаматычная архівацыя выключана, праз 5 секунд пасля запуску праграма папярэджвае пра гэта і прапануе адкрыць налады архівацыі. Папярэджанне не паказваецца, калі створана заданне ў Планавальніку заданняў Windows. Каб адключыць папярэджанне, адзначце "Больш не паказваць" у яго акне або зніміце гэты сцяжок.

☑ **Аўтазахаванне архіва канфігурацыі пры выхадзе**
Уключыць/Выключыць аўтазахаванне архіва пры выхадзе з праграмы.
Архіў не захоўваецца, калі былі памылкі падчас загрузкі праграмы.

☑ **Аўтаматычнае рэзервовае капіраванне па часе**
Уключыць/Выключыць аўтазахаванне архіва ў зададзены час, праз абраны часовы інтэрвал.
Архіў будзе створаны толькі калі праграма працуе і зададзены час настаў.



Час рэзервовага капіравання
Час стварэння архіва.



Інтэрвал у днях
Інтэрвал у днях, праз які будзе створана новая копія архіва.

☑ **Выкарыстоўваць абмежаваную колькасць архіваў**
Калі опцыя ўключана, праграма будзе аўтаматычна выдаляць старэйшыя архівы пры стварэнні новых.



Максімальная колькасць

Максімальная колькасць файлаў архіва, пры дасягненні якой праграма пачне выдаляць старэйшыя архівы.

Не больш аднаго архіва ў дзень

Калі опцыя ўключана, праграма будзе выдаляць старыя архівы за тую ж дату пры стварэнні новых.

Дзеянні

Захаваць у архіў

Працэдура захавання абраных данных у zip-архіў.

Аднавіць з архіва

Працэдура аднаўлення раней захаваных данных з zip-архіва. Будуць адноўлены толькі абраныя, незалежна ад наяўнасці данных у архіве.

Скід данных

Працэдура скіду абраных данных да стану па змаўчанні.

Вокны

Галоўнае акно

Ручное кіраванне запісам

Кнопкі для ручнога пуску/спынення запісу.



- пачаць новы запіс.


У рэжыме **Бесперапынны** запіс праграма проста пачне запіс.
У рэжыме " **Блокі** " запісу калі для дадзенага перыяду часу ёсць актыўны блок - ён будзе запушчаны, калі бягучага блока няма - будзе прапанавана стварыць новы блок і задаць яго характарыстыкі.



- спыніць запіс бягучага блока

Запіс будзе спынены і захаваны ў архіў.

Менеджар профіляў



Менеджар профіляў прызначаны для стварэння некалькіх профіляў, якія дазваляюць запускаць праграму з наборам зададзеных параметраў.
Кожны профіль захоўвае свае данныя ў зададзенай тэчцы профілю.
Запусціць менеджар профіляў можна праз меню Пуск - Усе праграмы - RADIO Studio Pro - RADIO Logger Pro - Profile Manager.

Каб запусціць менеджар уручную, вы можаце выкарыстоўваць параметр "/Profile" пры запуску.
Прыклад: Logger.exe/Profile

Стварыць
Стварыць новы профіль.
Профілі, створаныя з наладай "па змаўчанні", выкарыстоўваюцца пры запуску праграмы без указання тэчкі профілю.

Выдаліць
Выдаліць тэчку профілю.

Рэдагаваць
Рэдагаваць налады профілю.


Стварыць цэтлік
Стварэнне цэтліка да абранага профілю на працоўным стале.
Вы можаце стварыць некалькі цэтлікаў для запуску праграмы з адпаведнымі профілямі.
Каб запусціць праграму з зададзенай тэчкай профілю, выкарыстоўвайце параметр "/Data=Тэчка_Профілю".

Прыклад: Logger.exe "/Data=D:\NewProfile\"

Запусціць
Запусціць з абраным профілем

Скасаваць
Закрыць менеджар профіляў

Уласцівасці блока




Акно ўласцівасцей блока

Назва
Назва блока, якая адлюстроўваецца ў архіве.

Актыўны
Актываваць/Дэактываваць аўтаматычны запіс блока.

Аўтаматычна выдаляць наладу блока пасля запісу
Налада запісу блока (НЕ запісаны блок) будзе выдалена пасля паспяховага запісу блока.
Зручна выкарыстоўваць для запісу непаўтаральных падзей.

00:00:00,0 **Працягласць**
Працягласць блока.



Час пачатку запісу

Час пачатку запісу блока



Бягучы час

Аўтаматычны ўвод бягучага часу пры захаванні блока

Дзень пачатку запісу

Выкарыстоўваецца для ўказання пэўнай даты або дня для запісу.

Інфармацыя

Шаблоны назваў файлаў

Дынамічныя палі могуць выкарыстоўвацца для стварэння назвы файла захаваных запісаў. Палі аўтаматычна замяняюцца адпаведнымі значэннямі.
Недапушчальныя сімвалы для назвы файла (: '') выдаляюцца.

Дынамічныя палі маюць наступны сінтаксіс
[type] - для палёў без параметраў
[type:parameters] - для палёў з параметрамі

Тыпы палёў

name - Выкарыстоўваецца назва блока з Уласцівасцей блока. Параметры не патрэбны.
start - час пачатку блока. Параметры - радок фармату даты-часу.
stop - час спынення блока. Параметры - радок фармату даты-часу
size - працягласць блока. Параметры - радок фармату даты-часу

Фармат даты-часу

Радок фарматавання можа ўтрымліваць спалучэнне звычайных сімвалаў (якія перадаюцца ў выніковы радок без змен) і сімвалаў фарматавання данных.

y = Год, апошнія 2 лічбы
yy = Год, апошнія 2 лічбы
yyyy = Год, 4 лічбы
m = Нумар месяца без вядучага 0
mm = Нумар месяца, 2 лічбы
mmm = Месяц, кароткая назва (Сту)
mmmm = Месяц, поўная назва (Студзень)
d = Нумар дня без вядучага 0
dd = Нумар дня, 2 лічбы
ddd = Дзень, кароткая назва (Нд)
dddd = Дзень, поўная назва (Нядзеля)
ddddd = Дзень у кароткім сістэмным фармаце даты
dddddd = Дзень у доўгім сістэмным фармаце даты

h = Нумар гадзіны без вядучага 0
hh = Нумар гадзіны, 2 лічбы
n = Нумар хвіліны без вядучага 0
nn = Нумар хвіліны, 2 лічбы
s = Нумар секунды без вядучага 0
ss = Нумар секунды, 2 лічбы
z = Нумар мілісекунды без вядучых 0
zzz = Нумар мілісекунды, 3 лічбы
t = Выкарыстоўваць кароткі сістэмны фармат часу
tt = Выкарыстоўваць доўгі сістэмны фармат часу

am/pm = Выкарыстоўваць пасля h: дае 12-гадзінны фармат + am/pm
a/p = Выкарыстоўваць пасля h: дае 12-гадзінны фармат + a/p
/ = Замяняецца сістэмным раздзяляльнікам даты
: = Замяняецца сістэмным раздзяляльнікам часу

Прыклады

[name]
Рэклама

[start:hhnnss]
12:30:00

[stop:dd-mm-yyyyy - hh.nn.ss]
10-12-2011 - 12.30.00

[start:yyyy\mmmm\]Record [start:yyyy-mm-dd hh-nn-ss] ([size:hh-nn]) [name]
2011\December\Record 2011-12-10 12-30-00 (15-00) Рэклама

Рэгістрацыя/Набыццё

Абмежаванні дэма-версіі

Да рэгістрацыі праграма RADIO Logger Pro працуе ў дэманстрацыйным рэжыме.
Пасля рэгістрацыі ўсе абмежаванні будуць зняты.
Наведайце вэб-сайт для атрымання інфармацыі пра набыццё ліцэнзіі.

Абмежаванні ДЭМА-версіі.

1. Запісы ўтрымліваюць 10 секунд цішыні на хвіліну.
2. Надпіс "Дэма" ў загалоўку праграмы

Іншыя функцыі працуюць як у поўнай версіі.

Ліцэнзія

Набыццё ліцэнзіі

Наведайце нашу хатнюю старонку каб знайсці актуальную інфармацыю пра цэны на праграмнае забеспячэнне.

Кантактная інфармацыя

Электронная пошта:

Тэхнічная падтрымка
support@radiosoft.pro

Ліцэнзаванне
sales@radiosoft.pro

Хатняя старонка:

https://radiosoft.pro

© 2026 RADIOSOFT